2025/12/01 15:31 1/2 Explorer

## **Explorer**

## Kann man die Schriftgröße im speedyPDM Explorer anpassen?

Die Schriftgröße im speedyPDM Explorer lässt sich über die Funktion "**Zoom"** unterhalb des Reiters "**Ansicht"** anpassen:



Die Schriftgröße wird in folgenden Bereichen verändert:



- Dokumentenliste
- Dokument-Infobereich

Die Schriftgröße wird in folgenden Bereichen **nicht** verändert:




- Strukturbaum
- Multifunktionsleiste (Ribbon)

Sie haben weiterhin die Möglichkeit die Schriftgröße über Einstellungen in Windows bzw. ihrer Grafikkarte anzupassen. Diese Änderung wirkt sich allerdings auf das komplette Windows-System aus.

## Wieso summiert die Summenstückliste nicht alle Bauteile?

Kontrollieren Sie Ihre gesamte Konstruktion auf eingebaute Schweißbaugruppen mit dem Dokumenttyp "Schweißteil /-baugruppe". Wenn der Fall zutrifft, dann öffnen Sie das speedyPDM Admin-Tool und navigieren über die Definitionsauswahl "Dokumenttypen" zu den Eigenschaften des Dokumenttyps "Schweißteil /-baugruppe". Unter dem Reiter "Stückliste" sollte der Haken bei "Baugruppe" aktiviert und bei "Kombinationsteil (z.B. Schweißteil)" deaktiviert werden.



A

Kombinationsteile oder auch Schweißbaugruppen sind CAD-Baugruppen oder Teile mit eigener Stückliste ähnlich der "Baugruppe".

Die Stückliste von Kombinationsteilen wird aber beim Summieren von Summenstücklisten nicht aufgelöst.

Weitere Informationen unter -> Neuen Dokumenttyp anlegen

From:

https://wiki.speedy-pdm.de/ - speedyPDM - Wiki

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:explorer&rev=1726181549

Last update: 2024/09/13 00:52

