


Nachrichten

speedy enthält ein integriertes Nachrichtensystem.


Die Anwender können sich innerhalb des Systems Nachrichten senden.

Das Nachrichtensystem wird auch vom Jobserver verwendet, um einem Anwender mitzuteilen, dass ein Job fertiggestellt wurde.




Nachrichtenfenster - Posteingang

Eine Neue Nachricht muss immer einen Betreff enthalten.



Neue Nachricht

Der Nachrichteninhalt kann einfacher Text oder formatierter Text sein. Über die Zwischenablagen (Strg+V) kann dem Text auch z.B. ein Bild hinzugefügt werden. Des Weiteren kann auch z.B. eine Exceltabelle bzw. ein Teil einer Exceltabelle über die Zwischenablage dem Text hinzugefügt werden.



Über die Nachrichten-Filter steuern Sie den Inhalt der Nachrichtenliste:



Nachrichten Filter	Öffnet einen Dialog mit Filtereinstellungen
Posteingang	Zeigt den Posteingang an.
Postausgang	Zeigt den Postausgang an.
Gelöschte Nachrichten	Zeigt gelöschte Nachrichten an.

Automatische Benachrichtigungen bei Statuswechseln

speedyPDM bietet die Möglichkeit bei Statuswechseln Nachrichten an User oder Gruppen automatisch zu senden. Um dies zu aktivieren müssen entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.

Es ist möglich speedy-Eigenschaften auch bei den Nachrichten zu verwenden. So kann zum Beispiel beim Receiver auch der Platzhalter **<dm_modifiedby>** eingetragen werden um die Nachricht an den letzten Modifikator zu senden. Ebenfalls ist es möglich im Nachrichten Text zum Beispiel mit **<dm_docno>** auf die Dokumentennummer zu verweisen.

Einstellungen

Der Platzhalter xxx steht im folgenden Kontext für die Art des Statuswechsels.

Status	Beschreibung
document.release	Freigabe
document.pendingapproval	Prüfung beantragen
document.approve	Prüfung abschließen

Eigenschaften einer Nachricht

Name	Beschreibung
xxx.message.sendmesg	Allgemeiner Schalter ob eine Nachricht gesendet wird. Standard=1
xxx.message.receiver	Gibt an, an welchen User oder welche Gruppe die Nachricht versendet werden soll.
xxx.message.subject	Betreff der Nachricht.
xxx.message.body	Nachrichten Text.

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:message&rev=1665492934Last update: **2022/10/11 14:55**