


Posteingang


Der speedy-Explorer überwacht ein lokales Verzeichnis und stellt neue Dateien im Posteingangs-Fenster dar.

Damit ist es sehr einfach möglich, dass Programme, die keine direkte Verbindung mit speedy herstellen bzw. für die es kein Addin gibt, dennoch ihre neuen Dateien in speedy ablegen können.

Im Windows-Explorer befindet sich nach einer Standardinstallation das Verzeichnis c:\speedy.



Speichert nun eine Anwendung eine Datei in das Posteingangsverzeichnis c:\speedy erscheint diese in der Eingangsbox im speedy-Explorer.



Aus der Eingangsbox kann die neue Datei nun ganz einfach per Drag&Drop in der Dokumentenliste abgelegt werden um ein neues Dokument zu erzeugen oder per Drag&Drop im Karteireiter „Dateien“ einem bereits vorhanden Dokument hinzugefügt werden.

virtueller PDF Drucker

Mit einer Standard Clientinstallation steht auch ein virtueller PDF Drucker „pdf2speedy“ zur Verfügung.

Sie können aus jeder beliebigen Anwendung den virtuellen PDF Drucker zur Erstellung einer PDF Datei zur Ablage in speedy verwenden.

Die Verwendung des Drucker erfolgt analog zu normalen Windows Druckern.

Die PDF Datei wird nach erfolgreicher Erstellung im speedy Posteingang abgelegt und kann anschließend im Posteingangsfenster im speedy-Explorer weiterverarbeitet werden.

virtueller TIF Drucker

Analog zum PDF Drucker wird ebenfalls ein virtueller TIF Drucker installiert.

Das TIF Dateiformat ist immer noch sehr beliebt in der Langzeitarchivierung.

Konfigurationsparameter

savetospeedy

Schlüssel	Beschreibung
savetospeedy.default.container	Definiert den Standard Ablageordner.
savetospeedy.default.vault	Definiert das Standard Schließfach. Dieser Wert muss nur in Multi-Vault Umgebungen definiert werden.
savetospeedy.inbox.active	Definiert, ob die Posteingangsüberwachung/-meldung aktiv ist. (Wird intern verwendet)
savetospeedy.inbox.mode	Definiert den Arbeitsmodus: 0 := Verhält sich passiv. Die Dateien müssen per Drag & Drop in der Dokumentenliste abgelegt werden. 1 := Zeigt/Meldet, wenn neue Dateien im Posteingang liegen.
savetospeedy.inbox.path	Verzeichnispfad, der als Posteingang überwacht wird.
savetospeedy.pdf.active	Definiert, ob die Posteingangsüberwachung/-meldung aktiv ist. (Wird intern verwendet)
savetospeedy.pdf.path	Verzeichnispfad, der für den PDF-Import vom PDF-Drucker überwacht wird.
savetospeedy.filename substitutions	Dateinamensersetzung für Dateien aus dem PDF-Drucker.
savetospeedy.musthaveforeground	Definiert, ob das speedy-Explorer Fenster im Vordergrund stehen muss damit der Posteingang meldet. [0/1]

Schlüssel	Beschreibung
savetospeedy.setforegroundwindow	Definiert, ob bei Eintreffen einer Datei im Posteingang der speedy-Explorer automatisch in den Vordergrund kommt. [0/1]

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:inbox&rev=1633544156

Last update: **2021/10/06 20:15**

