

# Referenz Manager

Dieser Referenz Manager dient dazu Referenzen von Dokumenten einzusehen und zu verwalten. Der Referenz Manager kann unter dem Karteireiter **Dokument**→**Eigenschaften**→**Referenz Manager** gestartet werden. Es werden nun die Referenzen Dokumente zum zuvor ausgewählten Dokument angezeigt.

Dokument-Nr.	Verwe...	Aktion	Neue ...
<all>	<all>	<all>	<all>
201704-E06-005	1.0*	Aktuelle Freigabe	1.0
201704-E06-006	0.2	Belassen	0.2
201704-E06-007	0.2	Belassen	0.2
201704-E06-008	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-009	0.4	Belassen	0.4
201704-E06-010	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-011	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-012	0.1	Belassen	0.1
hex bolt gradeab...	-	Belassen	-
socket set screw ...	-	Belassen	-
201704-E06-013	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-014	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-015	0.1	Belassen	0.1
socket head cap ...	-	Belassen	-
201704-E06-016	0.1	Belassen	0.1
basic external ret...	-	Belassen	-
201704-E06-018	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-019	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-020	0.1	Belassen	0.1
201704-E06-021	0.1	Belassen	0.1
201704-B06-004	0.1	Belassen	0.1
basic internal reta...	-	Belassen	-

Eigenschaft	Aktuell: 0.2	Neu: 0.2
prop_formula		
prop_var		
Größe	(70.00, 850.00, 70.00...	(70.00, 850.00, 70.00...
REPLACEDBY		
Druckdatum		
Klassifikation		
Benennung 1	Pillar	Pillar
BEN1_ID		
BEN1_ZUSATZ		
Benennung 2		
BEN2_ID		
BEN2_ZUSATZ		

Aktion für alle Referenzen:

OK Abbrechen

Es kann nun die aktuell verwendete Version und die neuste Version der Dokumente eingesehen werden. Falls die neue Version einen Unterschied zur aktuellen Version aufweist kann die Referenz auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Alle Unterschiede in den Eigenschaften und auch in den Versionen werden farblich markiert.

Im unteren Teil des Dialoges kann unter **Aktion für alle Referenzen anwenden** eine automatische Aktualisierung auf die neueste Version oder eine Aktualisierung auf die neueste Freigabe erfolgen.

Wenn hinter der Verwendeten Version ein \* ist dann bedeutet dies, dass die Verwendete Version nicht die Freigabe ist sondern die aktuelle Version (bei einer neuen Version wird diese Referenz übernommen).

Last update: 2020/12/10 08:35 speedy:10\_explorer:25\_referencemanager [https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10\\_explorer:25\\_referencemanager&rev=1607585705](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:25_referencemanager&rev=1607585705)

---

From: <https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link: [https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10\\_explorer:25\\_referencemanager&rev=1607585705](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:25_referencemanager&rev=1607585705)

Last update: **2020/12/10 08:35**

