

# Tools

Mit Hilfe des Tools Moduls werden verschiedene Aufgaben erleichtert. Im folgenden werden diese beschrieben:

## Projekt bereinigen

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden. Es werden Teile aufgeräumt die...

- nicht verbaut sind.
- nicht in einer Relation stehen.
- nicht in einer Stückliste verbaut sind.
- nicht in Dependencies der anderen Dokumente verwendet wird.
- keine CAD Datei des Dokuments irgendwo anders verwendet haben.

## Projekt freigeben

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden. Wenn sie einen Ordner ausgewählt haben und diesen Button klicken wird das komplette Projekt freigegeben.

## Projekt überprüfen

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden. Hiermit wird überprüft ob...

- Projektfremde Teile verbaut sind.
- Modelle ohne Zeichnung vorhanden sind.
- Modelle veraltete Zeichnungen haben (Zeichnung älter als Modell).

Das Ergebnis wird am Ende in einer Log-Datei festgehalten die dem User angezeigt wird.

## Speichern als

Diese Funktion kann im speedy-Explorer unter dem Karteireiter Tools in der Ribbon-Leiste ausgewählt werden. Damit ist es möglich Projekte zu exportieren. Es können verschiedene Einstellungen gemacht werden unter anderem kann ausgewählt werden, in welchem Dateityp das Projekt gespeichert werden soll.

Des Weiteren bietet diese Funktion die Möglichkeit Neutralformate für Dokumente oder Projekte zu Erzeugen. Diese können entweder direkt an das speedy-Dokument angeheftet werden oder an einen Separater Speicherort Exportiert werden.

## Archivieren

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden.

Mit dem Archivieren Befehl kann ein Ordner oder ein Projekt archiviert werden. Es öffnet sich ein Wizard der sie durch den Vorgang führt.

## Wiederherstellen

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden.

Mit dem Wiederherstellen Befehl kann ein Ordner oder ein Projekt das zuvor archiviert wurde wiederhergestellt werden. Es öffnet sich ein Wizard der sie durch den Vorgang führt.

## Makro ausführen

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden.

Mit dem Befehl Makro ausführen Öffnet sich ein Dialog in dem alle zur Verfügung stehenden Makros angezeigt werden. Nun ist es möglich eines dieser Makros auszuwählen und dann mit OK dieses Makro auszuführen.

Die zu verfügung stehenden Makros werden im Speedy-Ordner unter `.\macro` definiert. In der `macro.ini` werden Attribute, Aufrufparamter und der Name des Makros eingegeben. Das Makro selber wird ebenfalls in dem `.\macro` Ordner abgelegt.

In diesem Ordner sind ebenfalls Beispiel-Makros abgelegt.

## Dateieigenschaften aktualisieren


Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden.

Mit dem Befehl Dateieigenschaften aktualisieren wird auf die ausgewählten Dateien/Ordner die Eigenschaften neu in die Dateien geschrieben. Die Zuordnung hierfür erfolgt durch die `aisSpeedy.ini` oder `swxSpeedy.ini` je nach Dateityp.

## Massendatenimport

Dieser Befehl ist unter dem Karteireiter **TOOLS** im Ribbon-Bar zu finden.

Diese Beschreibung finden sie unter: [speedyLOAD](#)



From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30\\_modules:tools&rev=1585315649](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:tools&rev=1585315649)

Last update: **2020/03/27 14:27**

